




# Comment utiliser mBlock 5 ?

1. Branchez le câble USB sur le robot mBot et sur un port USB de l'ordinateur
2. Lancez le logiciel mBlock,
3. Supprimer la carte arduino en cliquant sur la croix.
4. Cliquez sur supprimer
5. Cliquez sur le +
6. Sélectionner le robot mBot
7. Cliquer sur OK



Pour transférer le programme dans le robot :


8. Cliquez sur **Téléverser**

9. Cliquez sur **Connecter**

10. Cochez la case **Afficher tous les appareils disponibles**. Un message COM3 ou COM4 apparaît dans la liste en dessous.

11. Sélectionner le COM avec la valeur la plus élevée.

12. Cliquez sur **connecter**. Un message Appareil connecté apparaît en haut.



13. Cliquez sur téléverser pour transférer votre programme dans la carte. Le programme débutera dès le téléchargement terminé.